



Настройка параметров толщин для различных типов линий при выводе на печать

1. В меню **"Файл"** выберите команду **"Печать чертежа"** либо нажмите кнопку **"Печать чертежа"** на панели **"Стандартная"**. Вы также можете запустить модуль печати отдельно от системы ADEM (C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\plt\AplotNG90.exe). Откроется окно модуля **"ADEM Print"**. Установите параметр **"Вывод в файл"** переключатель **"PLT"**



2. Нажмите кнопку **"Перья..."**. Появится диалоговое окно **"Установка перьев"**. Увеличьте или уменьшите толщину линий с помощью полей ввода, расположенных в столбце **"Толщина"**.



Для того, чтобы текст по ГОСТ тип А печатался с **толщиной линий, равной 1/10 его высоты (1/10h)**, установите переключатель в соответствующее положение.

Для того, чтобы текст по ГОСТ тип А печатался с **толщиной линий, равной 1/14 его высоты (1/14h)**, установите переключатель в соответствующее положение.

3. Нажмите кнопку **"OK"** или клавишу **Enter**.

Настройка параметров толщин для различных типов линий при формировании в pdf

1. В меню **"Файл"** выберите команду **"Печать чертежа"** либо нажмите кнопку **"Печать чертежа"** на панели **"Стандартная"**. Вы также можете запустить модуль печати отдельно от системы ADEM (C:\Program Files (x86)\Adem Group\Adem90\plt\AplotNG90.exe). Откроется окно модуля **"ADEM Print"**. Установите параметр **"Вывод в файл"** переключатель **"EMF"**

АДЕМ Print

✕

Файл

Имя:

Обзор...

Печать

☐ Формат: Xmax: 117.1 Ymax: 67.2

☒ Чертеж: Xmin: 0.0 Ymin: 0.0 Xmax: 0.0 Ymax: 0.0

☐ Окно: Xmin: Ymin: Xmax: Ymax:

Слой

☐ Только активный слой

☐ Все слои

☒ Слой из списка

Слой...

Параметры

NullPrinter

Устройство...

☒ Вывод в файл

☐ PLT

☒ EMF

Перья...

Имя:

Обзор...

☒ Печать по частям

☒ Поворот на 90 градусов

☐ На весь лист

☐ Без учета полей

Масштаб: Смещение: x: y:

Единицы:

☒ MM

☐ Дюймы

☐ Сохранить смещение

Размер листа: 210.0 мм ширина 297.0 мм высота


Область печати: 202.0 мм ширина 289.0 мм высота

Просмотр

Печать

Отмена

1. Нажмите кнопку **"Перья..."**. Появится диалоговое окно **"Установка перьев"**. Увеличьте или уменьшите толщину линий с помощью полей ввода, расположенных в столбце **"Толщина"**.



Для того, чтобы текст по ГОСТ тип А печатался с **толщиной линий, равной 1/10 его высоты (1/10h)**, установите переключатель в соответствующее положение.

Для того, чтобы текст по ГОСТ тип А печатался с **толщиной линий, равной 1/14 его высоты (1/14h)**, установите переключатель в соответствующее положение.

2. Нажмите кнопку **"OK"** или клавишу **Enter**.